

ロングマン Essential Activator英英辞典[2訂版] CD-ROMをWindows 7の環境へインストール

1. 前提

本インストール手順はEssential Activator英英辞典の[2訂版](略:LEA)を対象としたものです。

作業前に、ほかのプログラムが起動している場合は、すべて終了してから次のページの「Windows7の環境について」を必ずお読みなって、LEAのインストールをおこなってください。

なお、すべての作業は、管理者権限(Administrator)のユーザーアカウントでおこなってください。





また、インストール時ならびにインストール後の辞書起動時に不具合が生じましたら、「4.トラブルシュート」の項目を参照しアンインストール(「5.アンインストール手順」を参照)をおこなった後、再インストールをおこなってください。


2. Windows7の環境について

Windows7はユーザーアカウント制御の設定(コントロールパネル→ユーザーアカウント)が仕様で御座います。お客様の環境の設定によってはインストール時、アンインストール時に許可をするかどうかを尋ねてきますので[はい]を選択して作業を進めてください。もし、インストールできない場合はユーザーアカウント制御の設定を[通知しない]に設定し再起動後、インストールをおこなってください。

※ユーザーアカウント制御の設定について、ご不明な点はマイクロソフト社へお問合せください。



< 許可を求めるメッセージ例 >



3. LEAをハードディスクへインストールする手順

Step1. CD-ROMをCD-ROMドライブへセット、「自動再生」画面が表示し、[Autorun.exeの実行]をクリック。




Step2. 初期画面では、[Install]をクリック。




Step3.ライセンスの同意画面では、[I agree]をクリック。



Step4.インストール形態選択画面とインストール先は、デフォルトのまま[Next]をクリック。



Step5.すべてのユーザーに対しデスクトップ上などにショートカットを作成はデフォルトのまま[Next]をクリック。



Step6.LEAのインストール完了画面では、[Launch the dictionary now]をチェックし、[Finish]をクリック。辞書が起動します。



もしくは、デスクトップ上に作成されたLEA (Writing Coach) のアイコンをダブルクリックし辞書を起動。



これで、すべての作業は終了です。

※インストール後、Windows7から[プログラム互換性アシスタント]の画面が表示した場合、[このプログラムは正しくインストールされました]を選択して終了してください。

4. トラブルシュート

4-1. ユーザーアカウント

インストールが出来ない。インストールは完了したが、辞書が起動しないなどの問題が生じる場合、PCへログインしているユーザーアカウントが日本語ではなく、半角英数であることを確認ください。

日本語(全角)でインストールするとうまく動作しない場合があるのでご注意ください。

※半角ユーザーアカウントであっても個人の環境によってはインストールできない場合がありますので、この場合も半角ユーザーアカウント(管理者)を作成し、インストールを試みてください。

全角であるかの確認は、[Windowsスタートメニュー]→[コントロールパネル]→[ユーザーアカウントと家族のための安全設定]→[ユーザーアカウント]で右側に表示しているログイン名を確認ください。

※コントロールパネルの表示は、[カテゴリ]で表示してください。



もし、ユーザーアカウントが全角であった場合、一時的にユーザーアカウント(管理者)の作成をおこなってください。作成手順は以下のとおりです。作成後、作成したユーザーアカウントでログインしインストール作業を進めてください。インストールが完了しましたらいつもログインしているユーザーアカウントでログインをおこない辞書を起動してください。起動につきましては、5ページの「Step6」を参照ください。

Step1. [Windowsスタートメニュー]→[コントロールパネル]→[ユーザーアカウントの追加または削除]をクリックし、次に[新しいアカウントの作成]をクリック。



Step2.[新しいアカウント名]の欄に半角英数でアカウント名を入力、[管理者]を選択し、[アカウントの作成]をクリック。

アカウントに名前を付けて、アカウントの種類を選択します
入力された名前がようこそ画面と[スタート]メニューに表示されます。

新しいアカウント名

☐ 標準ユーザー(S)
標準アカウント ユーザーは、ほとんどのソフトウェアを使うことができ、他のユーザーやコンピュータのセキュリティに影響しないシステム設定を変更することができます。

☒ 管理者(A)
管理者は、コンピュータへの完全なアクセス権を持ち、必要な変更をすべて行うことができます。通知設定によっては、他のユーザーに影響する変更を行う場合に、管理者は自分のパスワードを入力または確認するよう求められる場合があります。

すべてのアカウントを強力なパスワードで保護することを推奨します。

[標準アカウントを推奨する理由](#)

アカウントの作成 キャンセル


いつもログインしているユーザーアカウントでログインし辞書の起動確認後、作成したユーザーアカウントを削除した場合は、いつもログインしているユーザーアカウントでログインし作成したユーザーアカウントをクリックし、[アカウントの削除]→[ファイルの削除]→[アカウントの削除]の順で削除をおこなってください。

5. アンインストール手順

以下の手順でアンインストールをおこなってください。

Step1.Windows のスタートメニューから[すべてのプログラム]をクリック。

Step2.[Longman]→[LWC]→[Uninstall Longman Writing Coach]をクリック。



①「Uninstaller」の画面が表示、[Uninstall]をクリック。



②Uninstallが完了したら、[OK]をクリック。

